

Configuration des affichages de holdings et d'exemplaires

Bienvenue dans cette session de formation dédiée à l'intégration d'Alma avec Primo VE.

Dans cette session, vous verrez comment configurer les affichages de holdings et d'exemplaire dans Primo VE.

Par défaut, Primo VE affiche les champs de holdings suivants dans le service Obtenir de l'affichage complet d'une notice :

État de collections, Suppléments et Notes.

Si vous souhaitez inclure des champs de holdings supplémentaires ou personnaliser la conversion et l'affichage des champs de holdings par défaut, vous devez régler le paramètre client `uresolver_enable_getit_holding_configuration` sur vrai.

Sinon, les options n'apparaîtront pas dans le menu Configuration de l'outil de découverte.

Une fois ce paramètre correct, vous devez configurer deux tableaux.

Le tableau de code Holdings Display Labels and Order vous permet de configurer les champs affichés associés aux informations de holdings.

Ce tableau vous permet d'activer ou désactiver l'affichage des champs de holdings, de spécifier l'ordre des champs, de personnaliser et de traduire les libellés d'affichage pour chacun des champs de holdings, et d'ajouter un nouveau champ d'affichage.

Le tableau de conversion Primo Customized Holding vous permet de convertir les informations de la notice de holdings de la source pour l'afficher sur Primo VE.

Sur cette page, vous pouvez activer ou désactiver un libellé, modifier les champs d'un libellé, supprimer un libellé et en créer un nouveau.

Primo VE vous permet également de configurer les affichages de l'exemplaire dans la notice complète.

L'affichage d'exemplaire abrégé montre le statut de l'exemplaire, ses conditions d'utilisation ainsi que la description de l'exemplaire sur différentes lignes d'affichage, si elle est disponible pour l'exemplaire.

Lorsque l'utilisateur clique sur cette flèche ici, l'affichage d'exemplaire complet apparaît.

Ici, Primo VE affiche également la cote, les notes publiques, le type de matériel, la localisation et le code-barres sur des lignes d'affichage différentes, si ces informations sont disponibles pour l'exemplaire.

Accédons au menu de configuration Alma, Découverte, Configuration de la demande, Afficher les exemplaires.

Dans les sections Affichage complet de l'exemplaire et Affichage abrégé de l'exemplaire, vous pouvez activer ou désactiver des lignes d'affichage, ajouter des champs à une ligne d'affichage, les réorganiser si nécessaire, et définir ou modifier le libellé de la ligne d'affichage.

Vous pouvez configurer jusqu'à quatre lignes d'affichage dans l'affichage abrégé.

Vous pouvez configurer jusqu'à douze lignes d'affichage dans l'affichage complet.

Nous venons donc de voir comment configurer les affichages de holdings et d'exemplaire dans Primo VE!