

Configurar las pantallas de existencias y ejemplares

Bienvenido a esta sesión sobre la integración de Alma y Primo VE.

Hoy vas a aprender a configurar las pantallas de Existencias y Ejemplares en Primo VE.

De fábrica, Primo VE muestra los siguientes campos de existencias en el servicio Cómo obtenerlo de la vista completa de un registro:

Resumen de existencias, suplementos y notas.

Si quieres incluir otros campos o personalizar el mapeo y las pantallas de los campos predeterminados, debes configurar el Parámetro del cliente `uresolver_enable_getit_holding_configuration` en True.

En caso contrario, las opciones no aparecerán en Menú de configuración de Descubrimiento.

Una vez que ese parámetro esté bien, tendrás que configurar dos tablas.

La tabla de códigos `Mostrar etiquetas de existencias y pedidos` sirve para configurar los campos de visualización asociados a la información de existencias.

Esta tabla sirve para habilitar o deshabilitar la visualización de los campos de existencias; especificar el orden de los campos; personalizar y traducir las etiquetas de visualización de cada campo de las existencias, y añadir un campo de visualización nuevo.

La tabla de mapeo `Existencias personalizadas de Primo` sirve para mapear información del registro de existencias de la fuente para visualizarla en Primo VE.

En esta página puedes habilitar o deshabilitar una etiqueta, editar sus campos, quitar una etiqueta y crear una nueva.

Con Primo VE también puedes configurar cómo mostrar los ejemplares en el registro completo.

La pantalla `Registro breve` muestra el estado del ejemplar, sus condiciones de uso y su descripción en líneas distintas si están disponibles para el ejemplar.

Cuando el usuario hace clic en esta flecha, aparece el ejemplar completo.

Aquí, Primo VE muestra información adicional (signatura, notas públicas, tipo de material, ubicación y código de barras) en líneas distintas si están disponibles para el ejemplar.

Vamos al menú `Configuración`.

`Descubrimiento`, `Configuración de solicitudes`, `Mostrar ejemplares`.

En las secciones `Despliegue breve` y `Completo` del ejemplar puedes activar o desactivar líneas de visualización, añadir campos a una línea, reordenarlos y definir o editar la etiqueta de la línea de visualización.

Puedes configurar hasta cuatro líneas en el modo Breve y hasta doce en el modo Completo.

¡Así se configura la forma de mostrar existencias y ejemplares en Primo VE!

¡Gracias por vernos!