

# 設定館藏與物件顯示

歡迎來到Alma和Primo VE的介接課程。

在本課程中，您將了解如何設定「館藏」和「物件」在Primo VE中的顯示。

預設下，Primo VE在詳目的「取得」服務中，

會顯示以下館藏欄位：

簡明館藏、副刊和備註。

如果想要新增其他館藏欄位，

或自訂預設館藏欄位的對應和顯示，

您必須將客戶參數

`uresolver_enable_getit_holding_configuration` 設為 `true`

否則這些選項將不會出現在「探索設定」的選單中。

該參數設定正確後，您將設定兩個表。

「館藏顯示標籤」和「順序代碼表」

讓您可以設定與館藏資訊相關的顯示欄位。

這個表單讓您可以啟用或停用館藏欄位的顯示、

指定欄位的順序、

自訂並翻譯每個館藏欄位的顯示標籤、

並新增一個新的顯示欄位。

Primo自訂館藏對應表

讓您可以從來源的館藏紀錄對應到Primo VE顯示資訊。

在這裏，您可以啟用或停用標籤、

編輯標籤的欄位、

移除標籤、和建立新的標籤。

Primo VE也讓您可設定詳目中的物件。

簡明物件顯示包含物件的狀態、

使用條款、以及獨立一列來顯示物件說明（如果有的話）。

當使用者點選這裏的箭頭，

會展示完整的物件顯示。

Primo VE在這裏會顯示其它索書號、公共備註、資料類型、

館藏地、若物件可取得的話會各獨立一列來顯示條碼號。

讓我們到「設定選單」，

「探索 > 申請配置 > 顯示物件」

在簡目和詳目顯示區塊，

您可啟用或停用某行的顯示、

新增欄位到顯示列、

重新排序(若有需要)、

及定義或編輯各欄位的顯示標籤。

您在簡要顯示中最多可設定 4 個顯示列，

而完整顯示中最多可設定多達12個顯示列。

以上就是設定Primo VE館藏和物件顯示的方法！

謝謝您參與此課程！