

# Configurazione della visualizzazione di holding e copie

Benvenuto a questa sessione di formazione sull'integrazione di Alma e Primo VE.

In questa sessione scoprirai come configurare le visualizzazioni di holding e copie in Primo VE.

Per predefinitore, Primo VE visualizza i seguenti campi di holding

nella sezione Lo trovi in della visualizzazione completa di un record:

Sommario Holdings, Supplementi e Note.

Se desideri includere ulteriori campi di holding

o personalizzare la mappatura e la visualizzazione dei campi di holding default,

devi impostare il

parametro cliente `uresolver_enable_getit_holding_configuration` su vero,

in caso contrario le opzioni non appariranno nel menu di configurazione Discovery.

Una volta corretto quel parametro, devi configurare due tabelle.

La tabella delle etichette e dell'ordine di visualizzazione delle holding

ti consente di configurare i campi visualizzati associati alle informazioni sulle holding.

Questa tabella ti consente di abilitare o disabilitare i campi visualizzati delle holding,

specificare l'ordine dei campi,

personalizzare e tradurre le etichette per ciascuno dei campi delle holding

e aggiungere un nuovo campo di visualizzazione.

La tabella di mappatura Holding personalizzata Primo

ti consente di mappare le informazioni dal record di holding della fonte per la visualizzazione in Primo VE.

Da questa pagina puoi abilitare o disabilitare un'etichetta,

modificare i campi di un'etichetta,

rimuovere un'etichetta e crearne una nuova.

Primo VE consente anche di configurare la visualizzazione delle copie nel record completo.

La visualizzazione breve della copia mostra il suo stato,

i termini di utilizzo e la descrizione della copia su righe separate, se disponibili per la copia.

Quando l'utente clicca su questa freccia,

appare la visualizzazione completa della copia.

Qui Primo VE visualizza il numero di telefono aggiuntivo, le note pubbliche, il tipo di materiale,

la localizzazione e il barcode su righe separate, se disponibili per la copia.

Andiamo sul menu di configurazione,

Discovery, Configurazione GetIt, Configurazione visualizzazione copie.

Discovery, Configurazione GetIt, Configurazione visualizzazione copie.

Nelle sezioni di visualizzazione breve e completa delle copie

puoi attivare o disattivare le righe visualizzate,

aggiungere campi a una riga di visualizzazione,

riordinarli se necessario

e definire o modificare l'etichetta della riga visualizzata.

Puoi configurare fino a quattro righe per la visualizzazione breve.

Puoi configurare fino a dodici righe per la visualizzazione completa.

E questo è tutto sulla configurazione della visualizzazione di holding e copie in Primo VE!

Grazie per la visualizzazione!