

Configurar Exibição de Coleções Físicas e de Itens

Bem vindos a esta sessão de treinamento sobre Integração do Alma e do Primo VE.

Nesta sessão veremos como configurar a exibição de Coleções Físicas e de Itens no Primo VE.

Out-of-the-box, o Primo VE exibe os seguintes campos de coleções

no serviço Acessar na exibição completa de um registro:

Resumo de Coleções Físicas, Suplementos e Notas.

Se você deseja incluir campos adicionais de coleções físicas

ou personalizar o mapeamento e a exibição dos campos padrão,

you deve configurar o

parâmetro do cliente `uresolver_enable_getit_holding_configuration` como verdadeiro,

caso contrário, as opções não aparecerão no Menu de Configuração de Descoberta.

Assim que o parâmetro estiver correto, você deve configurar duas tabelas.

A tabela de códigos de Etiquetas e Ordem de Exibição de Coleções Físicas

permite que você configure os campos de exibição associados a informações de coleções físicas.

Esta tabela permite que você habilite ou desabilite a exibição dos campos de coleções físicas;

especifique a ordem dos campos;

personalize e traduza as etiquetas de exibição para cada campo de coleções físicas;

e adicione um novo campo de exibição.

A tabela de mapeamento de Coleções Físicas Personalizadas do Primo

permite que você mapeie informações do registro de origem de coleções físicas para exibição no Primo VE.

Nesta página, você pode habilitar, desabilitar,

remover e criar etiquetas,

além de editar seus campos.

O Primo VE também permite que você configure a exibição do item no registro completo.

A Exibição reduzida do item mostra o status,

os termos de uso e a descrição em linhas de exibição separadas, se disponíveis para o item.

Quando o usuário clica nesta seta aqui,

a exibição completa do item é mostrada.

Aqui o Primo VE exibe o número de chamada adicional, as notas públicas, o tipo de material,

a localização e o código de barras em linhas de exibição separadas, se disponível para o item.

Vamos para o Menu de Configurações,

Descoberta,

Configuração de Getit, Configuração de Exibição de Itens.

Nas Seções de Exibição Reduzida e Completa do Item,

você pode ativar ou desativar linhas,

adicionar campos a uma linha de exibição,

reordená-las, se necessário,

e definir ou editar a etiqueta da linha de exibição.

Você pode configurar até quatro linhas de exibição para a Exibição Reduzida.

E até doze linhas para a Exibição Completa.

E é assim que configuramos as Exibições de Coleções Físicas e de Itens no Primo VE!

Obrigada por assistir!