

تكوين صفحات عرض الموجودات وعرض العناصر

مَرْحَبًا بكم في هذا التدريب على تكامل Alma و Primo VE

سترى هنا كيفية تكوين صفحات عرض الموجودات وعرض العناصر في Primo VE خارج بيئة الاختبار، يعرض Primo VE في خدمة "أخضر هذا" داخل العرض الكامل للسجل، الحقول التالية

بيان الموجودات الموجز، والملحقات، والملاحظات.

إذا رُغِبَتْ في إدراج حقول موجودات إضافية، أو تخصيص تخطيط وعرض حقول الموجودات الافتراضية، يجب عليك وضع قيمة "صحيح" أمام مُخَيِّدِ العَمَلِ هذا، الخاص بتمكين تكوين الموجودات

وإلا فلن تظهر الخيارات في قائمة تكوين المستكشف.

بمجرد ضبط قيمة هذا لِمُخَيِّدِ لتكون صحيحة، ستتمكن من تكوين جدولين.

جَدْوَلِيَّ "تسميات عرض الموجودات" و "أكواد الترتيب" يتيحان لك تكوين حقول العرض المتعلقة بمعلومات الموجودات.

يتيح لك هذا الجدول، تمكين أو تعطيل حقول عرض الموجودات، وتحديد ترتيبها، وتخصيص مسميات عرض كل حقل موجودات، وترجمة هذه المسميات، وإضافة حقل عرض جديد.

جدول Primo المخصص لتخطيط الموجودات، يتيح لك تحديد أماكن المعلومات في سجل الموجودات المصدر، وربطها بـ Primo VE للعرض

من هذه الصفحة، يمكنك تمكين أو تعطيل تسمية، وتحريك حقل تسمية، وإزالة التسمية، وإنشاء تسمية جديدة.

كما يسمح لك Primo VE بتكوين صفحات عرض العناصر في السجل الكامل.

يُظهِرُ العَرَضُ المَوْجَزُ لِلْعُنْصُرِ، حالة العنصر، وشروط الإستخدام، ووصف العنصر، كل منها في سطر منفصل، إن كانت متاحة للعنصر

عندما ينقر المستخدم هاذ اسهم

يُظهِرُ العَرَضُ الكَامِلُ للعنصر.

يعرض Primo VE هنا، رقم الاستدعاء، والملاحظات العامة، ونوع المادة، والموقع، والباركود، في أسطر منفصلة، إن كانت متاحة للعنصر.

ننتقل إلى قائمة التكوين.

ثُمَّ المِستَکْشَفِ.

تكوين أخضر هذا، ثَمَّ تكوين عرض العناصر

يمكنك في قِسمِيَّ عرض العناصر الموجز، والكامل، تفعيل أسطر العرض أو إلغاء تفعيلها

وإضافة حقول إلى أسطر العرض

وإعادة ترتيبها إذا لزم الأمر.
وتحديد أو تحرير تسمية أسطر العرض.
يمكنك تكوين أربعة أسطر بحد أقصى في العرض الموجز
و 12 سطر عرض بحد أقصى، في العرض الكامل
كانت هذه طريقة تكوين عرض الموجودات والعناصر في Primo VE
شكراً على المتابعة